

Pour désinstaller un pilote de clavier sur Windows XP SP3 / **Windows 7**, il faut effectuer les 2 opérations suivantes :

1° - Dans la barre de langues, généralement en bas à droite de l'écran, symbolisée par 2 lettres majuscules (FR pour français, EN pour anglais, etc.) :

- Clic droit sur ces deux majuscules,
- Dans le menu contextuel qui apparaît, clic gauche sur *Paramètres*

NB : Si cette barre de langue ne figure pas en bas de votre écran dans la barre d'outils Windows, vous pouvez utiliser la procédure suivante :

Cliquer sur le menu Démarrer (en bas à gauche de la l'écran), puis dans le menu Windows, déplacer la souris sur *Paramètres*, puis cliquer sur *Panneau de configuration*.

Dans la fenêtre qui apparaît (*Panneau de configuration*), double-cliquer sur *Options régionales et linguistiques / Région et langue*.

Dans la fenêtre qui apparaît (*Options régionales et linguistiques / Région et langue*), cliquer sur l'onglet *Langues*, puis, dans le cadre *Services de texte et langues d'entrée*, cliquer sur *Détails*.

- Dans la fenêtre qui apparaît (*Services de texte et langues d'entrée*), sélectionner le clavier à supprimer (cadre *Services installés*) en cliquant sur son nom,
- Cliquer sur supprimer (à droite),
- Valider l'opération en cliquant sur OK en bas de la fenêtre.

2° - Cliquer sur Démarrer (en bas à gauche de la l'écran), puis dans le menu Windows, déplacer la souris sur *Paramètres*, puis cliquer sur *Panneau de configuration*.

Dans la fenêtre qui apparaît (*Panneau de configuration*), double-cliquer sur *Ajout/Suppression de programmes / Programmes et fonctionnalités*.

Dans la fenêtre qui apparaît (*Ajouter ou supprimer des programmes / Désinstaller ou modifier un programme*), faire défiler la liste des programmes installés jusqu'à trouver le nom du clavier à supprimer. Son nom se termine par *keybord*.

Cliquer sur le nom du pilote, puis sur *Supprimer*.

Confirmer la demande de suppression en cliquant sur *Oui*.

Laisser à l'ordinateur le temps de procéder à la suppression, puis fermer les fenêtres *Ajouter ou supprimer des programmes / Désinstaller ou modifier un programme* et *Panneau de configuration*.

Le pilote de clavier est maintenant complètement désinstallé.